

# Konfiguration mit Outlook

## 1. Starten Sie den Einrichtungsassistenten

Öffnen Sie Outlook. Wenn Sie Outlook zum ersten Mal öffnen, startet automatisch ein Einrichtungsassistent, Sollte der Assistent nicht starten, öffnen Sie den Assistenten bitte manuell unter „Extras“>“E-Mail Konten“. Wählen Sie dann bitte „Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen“ und klicken auf „Weiter“.

**Konto hinzufügen**

**Konto automatisch einrichten**  
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

**E-Mail-Konto**

Ihr Name:   
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:   
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:   
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

**Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen**

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

## 2. Wählen Sie das passende Protokoll aus

Im nächsten Schritt wählen Sie „POP3“ aus und klicken auf „Weiter“.

## 3. Konfiguration des Accounts

In dem sich nun öffnenden Fenster geben Sie bitte die folgenden Daten ein:

- Ihr Name: Den Namen des Benutzers
- E-Mail-Adresse: Die E-Mail-Adresse des Benutzers
- Benutzername: Die E-Mail-Adresse des Benutzers
- Kennwort: Das Passwort zu der E-Mail-Adresse
- Posteingangsserver (POP3): webmail.strait.de
- Postausgangsserver (SMTP): webmail.strait.de

Klicken Sie auf „Weiter“.



strait GmbH  
Stadtlohner Straße 23  
48691 Vreden

Tel.: +49(0) 25 64 / 82 95 0  
Fax: +49(0) 25 64 / 82 95 200  
Mail: [info@strait.de](mailto:info@strait.de)  
[www.strait.de](http://www.strait.de)

Konto hinzufügen

### POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

**Neue Nachrichten übermitteln in:**

Neue Outlook-Datendatei

Vorhandene Outlook-Datendatei

Konto hinzufügen

### POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Internet-E-Mail-Einstellungen**

Allgemein | Postausgangsserver | Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden



strait GmbH  
 Stadtlohner Straße 23  
 48691 Vreden

Tel.: +49(0) 25 64 / 82 95 0  
 Fax: +49(0) 25 64 / 82 95 200  
 Mail: [info@strait.de](mailto:info@strait.de)  
[www.strait.de](http://www.strait.de)

Konto hinzufügen

**POP- und IMAP-Kontoeinstellungen**  
Geben Sie die E-Mail-Server

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

Keine

Anmeldung mithilfe der ge  
Kennwortauthentifizierung

**Internet-E-Mail-Einstellungen**

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlusnummern

Posteingangsser (POP3): 995

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsser (SMTP): 465

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Servertimeout

Kurz  Lang 3 Minuten

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach 14 Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

#### 4. Bestätigen der Kontoeinrichtung

Bestätigen Sie Ihre Angaben durch einen Klick auf „Fertig stellen“.



strait GmbH  
Stadtlohner Straße 23  
48691 Vreden

Tel.: +49(0) 25 64 / 82 95 0  
Fax: +49(0) 25 64 / 82 95 200  
Mail: [info@strait.de](mailto:info@strait.de)  
[www.strait.de](http://www.strait.de)